


Установка плагина


1. В HUB перейдите во вкладку “[МОДУЛИ](#)” и выберите карточку “ПЛАГИНЫ”.




2. Нажмите "ВОЙТИ".



3. Скачайте плагин, нажав на соответствующую карточку.





ВНИМАНИЕ: если у Вас на компьютере имеются установленные плагины SIGNAL TOOLS более ранних версий, то их необходимо удалить, прежде чем устанавливать новую версию плагинов. Удаление можно произвести стандартным функционалом Windows "Установка и удаление программ".




4. Для установки плагинов у Вас на компьютере уже должны быть установлены ранее ПО Autodesk Revit и Autodesk Navisworks, версии старше 2020г. включительно.

- Запустите скачанные файлы двойным кликом, ознакомьтесь с Лицензионным соглашением, подтвердите свое согласие и нажмите “Далее”, затем “Готово”.




5. После установки, на верхней панели управления ПО, появятся две вкладки: “SIGNAL” и “SIGNAL PRO”.



6. Активация Лицензии.

Данное действие реализуется после того, как Администратор назначил Вам Лицензию.


- Вкладка “SIGNAL” ➤ “Настройки” ➤ “Основные” ➤ “Войти в учетную запись”.






Примечание: Если на вашем устройстве отсутствует браузер Edge, или Вы используете Windows 7, то необходимо в папке **%appdata%/SIGNAL Common** создать файл **BrowserAuth.txt**. В таком случае авторизация будет происходить через стандартный браузер устройства.

7. В открывшемся окне введите Ваши почту и пароль, по которой Вас добавил Администратор.

АВТОРИЗАЦИЯ

 AUTH SERVER

Авторизация




Создать аккаунт

Забыли пароль?


ВОЙТИ

v2024.6.72 из 15.06.2024 17:34

8. Далее выберите Компанию и нажмите "Выполнить вход"



9. Дождитесь появления Компании и Проекта и после этого нажмите "Сохранить"



Revision #6

Created 1 November 2022 11:16:12 by Сергей Казанцев

Updated 8 July 2024 09:09:52 by Дмитрий Ниникин